

**[이야기] 자동으로 접속하는 방법이 있는데...**

**[Q]** 이야기의 기능중에 간단한 명령어의 입력만으로 자동으로 서비스에 접속하는 방법이 있다고 들었습니다. 어떤 것이며 어떻게 해야 하는 것인지요...

**[A]** 이야기를 이용한 '서비스 자동접속방법'은 '혼잣말 화일'이라는 기능을 이용하여 수행하라. 혼잣말화일을 이용하면 서비스접속시에 필요한 입력절차를 없앨 수 있다. 다음은 '혼잣말 화일'을 만드는 방법 및 실행방법이다.

**# 입력순서**

전화접속 → Ctrl+F4 → 화일명 입력 → 자동으로 접속하고자 하는 메뉴까지 이동 → Ctrl+F4

**# '혼잣말 화일' 만드는 방법**

1. C:\YGV\ [ENTER] ← DOS에서 이야기 디렉토리로 들어가 실행시킴
2. 이야기 그림이 나타나고 화면에 'OK' 메시지가 나타나면 [ENTER]
3. ATDT561-7611 [ENTER] ← 포스서브 접속번호로 다이얼링.
4. 접속이 되면 화면에 '@'가 나타남.
5. 'Ctrl+F4'를 눌러 혼잣말 화일 저장 시작. 입력 후 화일명을 물어오면 'POSSCF'를 입력하고 [ENTER]
6. @P [ENTER] ← '@' 앞에 'P'라고 입력.
7. 서비스 ID를 입력하십시오 → KOR ← 'KOR'이라 입력 후 [ENTER]
8. 이용자 ID를 입력하십시오 → POS00007 ← ID입력 후 [ENTER]
9. 비밀번호를 입력하십시오 → \*\*\*\* ← 비

밀번호 입력 후 [ENTER]

10. 'Ctrl+F4'를 눌러 혼잣말 화일 저장 종료. 만일 '여행포럼'을 포스서브에 접속시마다 맨저 들어가고 싶다면 비밀번호를 입력한 후 초기 메뉴가 나타나고 나서 "GO FTOUR"을 입력한 다음 'Ctrl+F4'를 눌러주면 자동접속 후 '여행포럼'으로 들어갑니다.

**# 주의사항**

가능하면 혼잣말 화일은 비밀번호 전단계에서 끝내주는 것이 비밀번호 보호에 바람직합니다.

**# 실행방법**

1. 이야기화면에서 'Alt+D'를 눌러 '전화걸기'를 선택
2. 커서를 POS-Serve 접속전화번호에 두고 'E'를 눌러 '고침'을 선택.
3. [ENTER]를 계속 눌러 '혼잣말 화일이나 비고를 적으세요'로 이동.
4. '@POS.SCF'라는 혼잣말 화일명 입력.
5. 'W'를 눌러 수정내용 저장.

**[이야기] 바람(BARAM)에서 환경설정후 저장올해도 환경불변...**

**[Q]** Baram을 불러서 환경을 바꾼 다음, 분명히 저장을 했습니다. 그런데, 이상하게 이야기를 실행하면 설정 전의 환경이 계속됩니다. 새로 설정된 환경은 다 어디로 갔는지...

**[A]** 후, 이야기화일이 들어있는 디렉토리를 PATH로 지정해서 쓰고 계시지는 않으신지요? 이야기화일이 있는 디렉토리로 이동해서 바람을 불러 재 설정 한 후 저장해 보십시오.

## 화일(File)과 확장자란 무엇입니까...

[Q] 저는 컴퓨터 초보자입니다. 통신을 하다보면 화일이라는 단어와 확장자란 단어를 많이 듣게 되나 명확한 뜻을 모르겠습니다. 화일과 확장자에 대해 자세히 좀 알려 주십시오...

[A] 화일이란 컴퓨터에 모든 정보가 보관되는 형태로 프로그램일수도 있고 데이터일수도 있습니다. 화일은 다음과 같이 크게 화일명과 확장자로 구성됩니다.

COMMAND.COM  
└───┬─── 확장자(3자 이내)  
     └─── 화일명(8자 이내)

화일명은 8Byte(영문 8자, 한글 4자)로 구성되고 화일명에 빈공간을 포함할 수 없습니다.

확장자란 화일명 바로 뒤에 붙는 3Byte→ 문자로 화일의 성격을 규정하는 역할을 합니다. 확장자도 화일을 만든 사람이 임의로 부여하는 것이나 보통 공통으로 사용하는 경우가 많습니다. 다음은 확장자를 통해 본 화일 성격의 예입니다.

EXE : 실행화일  
COM : 실행화일  
BAT : 배치화일  
SYS : 시스템화일

GIF : 그래픽화일  
PCX : 그래픽화일  
PIC : 디렉스페이스의 그림 화일  
TIF : TIFF형태로된 이미지화일  
IMG : 이미지화일

ASM : 프로그램화일  
BAS : BASIC화일  
C : C프로그램화일  
PAS : 파스칼화일  
FOR : 포트란화일  
COB : 코볼화일  
PRO : 터보 Porlog화일  
OBJ : 목적화일  
LIB : 라이브러리화일  
  
FNT : 폰트화일  
HLP : 도움말화일  
DAT : 데이터화일

ZIP : PKZIP으로 압축된 화일  
LZH : LHA, LHarc로 압축된 화일  
ARJ : ARJ로 압축된 화일  
ICE : ICE로 압축된 화일  
PAK : PAK로 압축된 화일

ROL : 음악화일  
IMS : 음악화일

TXT : 텍스트화일  
DOC : 텍스트화일  
HWP : 아래한글 데이터화일

BAK : Back Up화일  
\$\$\$ : 임시화일  
TMP : 임시화일

CAP : 갈무리 (화면/코드갈무리)  
CHA : 화면저장  
SCF : 스크립트화일  
TEL : 전화번호부화일  
MAC : 매크로화일

## 비밀번호 관리요령 및 주의사항

POS-Serve는 사용한 만큼 요금을 내는 서비스이다. 만일 타인이 나의 ID를 도용하여 서비스를 이용할 경우나 다른 좋지 않은 일에 사용할 경우에 모든 책임은 해당 ID의 주인에게 귀속된다. 따라서 비밀번호는 무엇보다도 잘 관리하여야 한다.

타인도용에 의한 피해사례 및 비밀번호 관리방법은 다음과 같다.

### 1. 피해사례

- 범죄에 악용.
- 금전손실(고가정보서비스 이용시 부담증가).
- 통신상의 무례한 행위로 자신의 명예훼손.
- 게시판 등을 통한 사기매매 행위로 인한 피해 등.

### 2. 비밀번호 변경방법

- 메뉴 : 1. 이용안내/센타메일 → 13. 회원정보 → 2. 비밀번호 변경 선택
- 현재의 비밀번호와 새로운 비밀번호 입력.

### # 변경시 주의사항.

- \* 성명, 전화번호, 직장명, 생년월일 등 쉽게 유추 가능한 것은 삼가
- \* 비밀번호는 가능한 8자리 모두 사용 9(숫자, 영문 대/소문자 조합가능)
- \* 비밀번호를 기록하여 관리할 경우 타인에게 노출되지 않도록 함.
- \* 자동접속파일 사용시에도 비밀번호는 매번 입력하도록 함.  
(자동접속파일로 초기메뉴까지 나타나도록 사용하는 것은 삼가)
- \* 통신프로그램을 타인에게 복사해 줄 때에는 필히 자동접속파일과 관련되는 파일은 삭제 후 복사.  
(POSCOM : POS, CNF 이야기 : \*.SCF, IMAC 등)

### 3. 비밀번호 유출 확인방법

서비스 접속시 지난번 LOG OUT 시간(최종접속 종료시간)을 확인

### PC통신때 'TXZM사용 방법은 환경변수 변경 'page down(up)'을

**[Q]** 「이야기 5.3」을 사용해 컴퓨터통신을 할 때 파일을 업로드하거나 다운로드할 경우, 보통은 ZMODEM이라는 프로토콜을 사용한다. 천리안이나 하이텔 공개자료실을 살펴보면 ZMODEM보다 전송효율이 높다는 TXZMODEM이라는 프로그램(TXZM)이 올라와 있다. 어떻게 사용해야 하나.

**[A]** TXZM은 PC통신 가입자들이 일반적으로 사용하는 ZMODEM프로토콜(DSZ)을 개선한 PC통신용 프로토콜로 전송효율이 다소 좋은 프로그램으로 알려져 있다.

이야기프로그램에서 이 TXZM을 이용해 파일을 송수신하고 싶다면 초기 환경을 바꿔주어야 한다.

우선 이야기의 환경설정프로그램인 BARAM.EXE를 실행시켜 환경변수를 아래와 같이 변경해 준다.

DSZ화면상태 : 텍스트상태

자동파일받기 : 선택하지 않음

사용자전송 : @txzm.exe

보내기방법 : txzm com%ps %f

받기 방법 : txzm com%pr

다시 이야기를 실행시켜 다운로드나 업로드기능을 실행한 후 키보드 오른쪽 프린트 키 아래에 잇는 page down(page up)키를 누른다.

받기 방법 메뉴가 나오면 사용자 정의항목을 선택한 후 (Enter)키를 누르면 기존의 ZMODEM 대신 TXZMODEM을 이용해 파일이 송수신된다.